

# NAS 105

## Sít': Průvodce pro začátečníka

Naučte se, jak nastavit TCP/IP připojení na vašem NAS serveru

ASUSTOR COLLEGE

## CÍLE KURZU

Po dokončení kurzu budete vědět jak:

1. Nastavit TCP/IP na vašem ASUSTOR NAS
2. Otestovat připojení k internetu na ASUSTOR NAS

## PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI

*Předchozí kurzy:*

Žádné

*Měli byste znát:*

N/A

## OBSAH

### 1. Nastavení TCP/IP

#### 1.1 Automatické získání IP adresy

#### 1.2 Manuální nastavení IP adresy


#### 1.3 Zkouška připojení k internetu

# 1. Nastavení TCP/IP

V následujících příkladech se dozvíte, kde a jak změnit nastavení TCP/IP na vašem ASUSTOR NAS. Pro změnu nastavení TCP/IP vyberte **[Settings]** → **[Network]**, poté zvolte **[LAN 1]** nebo **[LAN 2]** podle typu vašeho připojení.

## 1.1 Automatické získání IP adresy


Možnost **[Obtain IP address automatically]** je automaticky zvolena. Pro automatické získání IP adresy a adresy DNS serveru bude použit protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Pokud nevíte, jak manuálně nastavit IP adresu, zvolte tuto možnost.



## 1.2 Manuální nastavení IP adresy


### KROK 1

Před výběrem volby **[Set up IP address manually]** se ujistěte, zda jsou v označených polích nějaké hodnoty.



### KROK 2

Po zvolení **[Set up IP address manually]** můžete ručně nastavit hodnoty pro IPv4 adresu, masku podsítě a adresu brány.




## 1.3 Zkouška připojení k internetu

Pro vyzkoušení úspěšného připojení k internetu můžete použít Dr. ASUSTOR nebo App Central.

### KROK 1

Dr. ASUSTOR je záložce **[System Information]**. Pokud je část **[Network]** prázdná, jste úspěšně připojeni k internetu.



### KROK 2

Pokud se můžete připojit k App Central a prohlédávat dostupné aplikace, tak jste úspěšně připojeni k internetu.

